

FortiClient ver5.0MR2Patch4
バージョンアップ手順書

NVC
NETWORK VALUE COMPONENTS

改訂履歴

発行年月	版数	改版内容
H27.9	第 1.0 版	初版発行

目次

1. はじめに.....	4
2. アップグレード手順.....	4
3. アップグレードパス.....	6
4. サポート環境.....	7

1. はじめに

本マニュアルは windows 版 FortiClient を version5.0 MR2 Patch4 へバージョンアップ手順を記載しています。

2. アップグレード手順

下記の手順によりFortiClientのアップグレードを行います。

- (1) 下記URLよりwindows版のFortiClientをダウンロードします。

<http://www.forticlient.com>


- (2) ダウンロードしたインストーラを実行します。

- (3) 「実行」をクリックします。



【図1_手順1】


(4) 「OK」をクリックします。



【図1_手順2】

(5) 「Yes」をクリックします。

※こちらをクリックするとPCの再起動が発生致します。



【図1_手順3】

(6) 起動後、自動でドライバのインストールが行われます。

ドライバインストールが完了しましたらFortiClientを使用することが可能になります。

3. アップグレードパス

現在ご利用の OS バージョンによっては、バージョンアップを段階的に行う必要がございます。下記のアップグレードパスをご参照いただき、ご利用バージョンに合わせたバージョンアップ手順を行ってください。

現在の利用バージョン	→	経由バージョン	→	アップグレードバージョン
Version5.0 Patch10 以上	→	なし	→	Version5.0MR2Patch4
Version5.0 から Version5.0 Patch9	→	Version5.0 Patch10	→	
FortiClientLite version4.0 MR3 Patch5	→	Version5.0 Patch10	→	
FortiClient Version4.0MR2 以上	→	Version5.0 Patch10	→	

Version5.0 Patch10 が必要な場合は、別途弊社サポート窓口へご連絡下さい。

NVC サポート窓口： nvc-tac@nvc.co.jp

4. サポート環境

FortiClient version5.0 MR2 Patch4がサポートしている環境は下記の通りです。

オペレーティングシステム	Microsoft Windows XP (32-bit) Microsoft Windows Vista (32-bit and 64-bit) Microsoft Windows 7 (32-bit and 64-bit) Microsoft Windows 8 (32-bit and 64-bit) Microsoft Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) Microsoft Windows 10 (32-bit and 64-bit)
最小システム要件	Microsoft Internet Explorer version 8以上 Intel プロセッサまたは同等のプロセッサ 最小512MBのRAM 600MBの空きハードディスク容量 ネイティブMicrosoft TCP/IP communication protocol ダイヤルアップ接続用のネイティブ Microsoft PPP dialer ネットワーク接続用のイーサネットネットワークインタフェースコントローラ (NIC) 無線ネットワーク用のワイヤレスアダプタ FortiClientドキュメンテーション用のAdobe Acrobat Reader Version3.0以上のWindows Installer MSI インストーラ
FortiAnalyzer	version5.0 Patch2以上 version5.0 MR2.以上
FortiManager	version5.0 Patch2以上 version5.0 MR2以上
FortiGate	version5.0 以上 verison5.0 MR2 以上